

Comunidad:

Comunidad permitirá a los administradores de aplicaciones crear fácilmente varios tipos de aplicaciones basadas en grupos y personas, como citas, redes, grupos comunitarios, clubes, grupos de trabajo, deportes, equipos, etc.

Las características del módulo incluyen:

PERFIL DE USUARIO : los usuarios de la aplicación podrán ingresar y mostrar públicamente información sobre ellos mismos. Esto incluirá una foto, una breve biografía y las funciones que se enumeran a continuación, si el administrador de la aplicación lo habilita.

MENSAJERÍA : mensajería de miembro a miembro. Los miembros de la aplicación tendrán la capacidad de eliminar conversaciones de mensajes.

NOTIFICACIONES PUSH : reciba notificaciones push cuando alguien marque su perfil como favorito o le envíe un mensaje. Además, los miembros de la aplicación tendrán configuraciones que les permitirán seleccionar qué notificaciones les gustaría habilitar/deshabilitar. [Debe tener el módulo de notificación push individual para que esto funcione]

GEOLOCALIZACIÓN : capacidad de los miembros para buscar otros miembros que se encuentran dentro de su área. Los miembros de la aplicación podrán habilitar/deshabilitar su configuración de ubicación.

PALABRAS CLAVE DE PERFIL : el administrador de la aplicación podrá agregar palabras clave predeterminadas que los miembros de la aplicación pueden seleccionar para agregar a su configuración de perfil. Esto facilitará la coincidencia de perfiles al crear ciertos tipos de aplicaciones (por ejemplo, citas). También habrá un interruptor para habilitar/deshabilitar la función. Las palabras clave no estarán visibles en la página pública del perfil (solo en la configuración del perfil).

PALABRAS CLAVE PERSONALIZADAS DEL PERFIL : El administrador de la aplicación podrá habilitar/deshabilitar la capacidad de los miembros de la aplicación para agregar palabras clave personalizadas a la configuración de su perfil. Esto mejorará la función de concordancia de palabras clave. Al igual que con las palabras clave del perfil, las palabras clave personalizadas del perfil no estarán visibles en la página pública del perfil (solo en la configuración del perfil).

ADICIONES DE PERFIL: la capacidad del administrador de la aplicación para habilitar/deshabilitar las siguientes configuraciones de perfil, respectivamente: grupo de edad, género, altura, peso, origen étnico.

ESTOY BUSCANDO : si está habilitada, esta función mostrará una sección "Estoy buscando" en la configuración del perfil del miembro de la aplicación. Las opciones permitirán que el usuario de la aplicación seleccione el grupo de edad, el género, la altura, el peso y el grupo étnico con el que desea que se le relacione. Todas las opciones también incluirán una opción "Todos" para cada categoría. Esta función solo estará disponible si la función "Adiciones de perfil" está habilitada.

FAVORITOS : posibilidad de que el administrador de la aplicación active o desactive los favoritos. Esto permitirá a los miembros de la aplicación agregar el perfil de otro miembro a su lista de favoritos.

ENCONTRAR MI COINCIDENCIA : si la habilita el administrador de la aplicación, una función que permite al miembro de la aplicación hacer clic en un botón y recibir los resultados del perfil de otros miembros de la aplicación que son compatibles con ellos en cuanto a la relación. El módulo utilizará la siguiente función para encontrar coincidencias compatibles: "Palabras clave de perfil", "Palabras clave personalizadas de perfil" y "Estoy buscando".

OTROS COMO YO : si la habilita el administrador de la aplicación, una función que permite al miembro de la aplicación hacer clic en un botón y recibir los resultados del perfil de otros miembros de la aplicación que son compatibles con ellos en términos de interés. El módulo

utilizará la siguiente función para encontrar coincidencias compatibles: "Palabras clave de perfil" y "Palabras clave personalizadas de perfil".

GRUPOS : una opción para que el administrador de la aplicación habilite o deshabilite los grupos. Si está habilitado, el administrador de la aplicación tiene la capacidad de crear y asignar miembros de la aplicación a un grupo. Además, la función de grupo tendrá dos opciones:

Grupos públicos: los miembros de la aplicación pueden ver el perfil de los miembros de la aplicación que no están en su grupo, pero no pueden contactar ni interactuar con el perfil.

Grupos privados: los miembros de la aplicación solo pueden ver e interactuar con los miembros de la aplicación en su grupo.

MODO DESLIZAR : el administrador de la aplicación puede habilitar/deshabilitar el modo deslizar. Esto permitirá a los miembros de la aplicación ver perfiles deslizando el dedo, en lugar de en la vista de lista.

BLOQUEAR MIEMBROS : capacidad de los miembros de la aplicación para bloquear a otros miembros de la aplicación para que no se comuniquen con ellos.

INFORMAR MIEMBRO : capacidad de los miembros de la aplicación para informar a otros miembros de la aplicación al administrador de la aplicación.

IDIOMA : el módulo tendrá campos de idioma en la configuración para que el administrador de la aplicación pueda editar fácilmente el idioma del front-end. Esto permitirá que el módulo se utilice como cada administrador de la aplicación lo considere adecuado para su aplicación en particular.

INTEGRACIONES : integración con los siguientes módulos (si está habilitado por el administrador de la aplicación).

Diario: si está habilitado, las publicaciones del diario se mostrarán en la página Perfil. Del mismo modo, seleccionar un miembro en el módulo Diario llevará al Miembro de la aplicación a la página Perfil del módulo Comunidad.

Red social: si está habilitada, seleccionar un miembro en el módulo SN llevará al miembro de la aplicación a la página Perfil del módulo Comunidad.

Mensajería: si está habilitado, seleccionar un miembro en el módulo de mensajería llevará al miembro de la aplicación a la página de perfil del módulo Comunidad.

Empezando

Agrégallo a la aplicación. Se le mostrará la página de configuración como se muestra a continuación, realice la configuración según sus necesidades y cambie las etiquetas en función de sus escenarios. |

CONFIGURACIÓN

Nombre de página: Community Subtítulos: Disponible en menú Publicada

Perfiles Grupo Campos personalizados **Ajustes**

AJUSTES

- Activar modo deslizando
- Activar menú 'Favoritos'
- Activar menú 'Buscar coincidencia'
- Activar los "me gusta" y "no me gusta" del perfil
- Activar palabras clave personalizadas de perfil
- Activar sección Buscando
- Activar 'Otros como yo'
- Activar mensajería
- Activar eliminación de perfil

Edad mínima para registrarse

Puede habilitar/deshabilitar la funcionalidad de este módulo y cambiar la etiqueta de la mayor parte del texto de esta página.

Guardar su configuración es el único paso requerido para que funcione el módulo de la comunidad.

En el lado de la aplicación, puede registrarse como usuario.

Cree múltiples perfiles de usuario para que la funcionalidad de búsqueda de coincidencias pueda mostrar algunos resultados.

Puede crear algunos grupos y agregar usuarios al grupo para organizar mejor a sus usuarios.

Grupos

La función de grupos permite al administrador de la aplicación clasificar a los usuarios en el módulo de la comunidad, el administrador de la aplicación tiene la capacidad de crear y asignar miembros de la aplicación a un grupo. Además, la función de grupo tendrá dos opciones:



The screenshot shows a web interface for creating a group. At the top, there is a navigation bar with four tabs: 'Perfiles', 'Grupo' (which is active), 'Campos personalizados', and 'Ajustes'. Below the navigation bar, the title 'CREAR GRUPO' is displayed. The form contains two input fields: 'Group name' with a text input field, and 'Is private group' with a checkbox. A blue 'Guardar' button is located in the top right corner of the form area.

Grupos públicos: los miembros de la aplicación pueden ver el perfil de los miembros de la aplicación que no están en su grupo, pero no pueden contactar ni interactuar con el perfil.

Grupos privados: los miembros de la aplicación solo pueden ver e interactuar con los miembros de la aplicación en su grupo.

Perfil

Se puede acceder a la pestaña Perfil desde el lado del Editor por parte del administrador de la aplicación.



Enumerará los perfiles de usuario creados en el módulo de la comunidad, el administrador puede buscar/editar usuarios o bloquearlos desde esta página.

Campos Personalizados


Tendrá un conjunto fijo de campos creados en el módulo Comunidad de forma predeterminada, la mayoría de ellos se pueden renombrar/editar según las necesidades de sus aplicaciones.

Pero a veces necesita un conjunto de campos totalmente diferente o desea agregar un campo más, luego puede crear campos personalizados desde esta pestaña/página.

Los campos personalizados funcionarán solo si tiene un módulo de perfil personalizado instalado/agregado en su aplicación, si no tiene un módulo de perfil personalizado, mostrará un mensaje como este.



Una vez que agregue el módulo de perfil personalizado, podrá ver una página como la siguiente. Esta es la página de confirmación antes de importar campos de la Comunidad al módulo de perfil personalizado.



Una vez que haga clic en crear campos predeterminados en el botón del módulo Perfil, se importarán todos los campos de la Comunidad al módulo Perfil. Y luego puede agregar/editar campos en el módulo Perfil y se sincronizará con el módulo de la comunidad. De esta forma, podrá crear campos en el módulo Perfil que se utilizarán al registrarse/buscar en el módulo de la comunidad.

Después de importar campos, verá algunas configuraciones para cambiar el funcionamiento de la función de búsqueda.

The screenshot shows a web interface for mapping custom fields. At the top, there are navigation tabs: Profiles, Groups, Custom Fields (selected), and Settings. Below the tabs is the title 'MAP CUSTOM FIELDS' and a blue '+' button. A search section is labeled 'Section for search (profile match)' and contains a dropdown menu 'I'm looking for'. A blue notification box states: 'Please note: Changing search mapping will affect the search result (may not show those profile created with old setting)'. Below this is a table with three columns: Field Name, Mapped Field, and Search Type. The table lists five fields: Age Group (In Years) mapped to 'DOB *' with 'Within Range' search type; Gender mapped to 'Gender *' with 'Exact Match' search type; Height (In feet) mapped to 'Height (In feet)' with 'Within Range' search type; Weight (In LBS) mapped to 'Weight (In LBS)' with 'Within Range' search type; and Ethnicity mapped to 'Ethnicity' with 'Like' search type. A blue note at the bottom says: 'Note: if you modify profile fields, please click on save & sync.' and a 'Save & Sync' button is located at the bottom right.

Field Name	Mapped Field	Search Type
Age Group (In Years)	DOB *	Within Range
Gender	Gender *	Exact Match
Height (In feet)	Height (In feet)	Within Range
Weight (In LBS)	Weight (In LBS)	Within Range
Ethnicity	Ethnicity	Like

Los campos personalizados le permiten definir cómo se comportarán los campos cuando coincidan con el perfil.

Por ejemplo, ha creado un campo de edad, desea que el sistema encuentre coincidencias exactas, rango o similares (coincidencias similares en algunas cosas).

De esta forma, siempre que agregue nuevos campos para los criterios de búsqueda, puede definir cómo debe comportarse.

Esta configuración está disponible solo para la sección de campos de búsqueda, los demás campos de la sección se utilizarán para fines de

captura/visualización de datos, no se considerará ninguna operación de búsqueda.

Puede agregar hasta 10 campos en la sección de coincidencia de búsqueda/perfil, otra sección puede tener cualquier no. de campos.

Cuando agrega nuevos campos en el módulo Perfil, debe hacer clic en guardar/sincronizar en esta página para mostrar los campos recién agregados aquí.

Tener dicha funcionalidad le da poder para diseñar cualquier tipo de aplicación.

Código css

Desde la pestaña de los códigos CSS de la barra lateral izquierda del editor, obtendrás todo el código css de muestra combinado, simplemente puede copiar/pegar el código css en la sección Editor -> Colores -> sección CSS de la aplicación.

Nos hemos esforzado para hacer un hermoso diseño para que lo use con el módulo de la comunidad. Con estos códigos css podrás dejarte llevar por tu imaginación y personalizar tu Módulo tanto como desees. Te mostraremos ejemplos de todo lo que puedes lograr.

Página de inicio:

```
//background colour for all pages
.community-view {
background-image:linear-gradient(130deg,#080f86 0%,#1d1243 100%)!important;
}

//popup header color
.community-view div.nav-bar-block .bar,.community-view .bar.bar-custom {
background-color: #121157!important;
border-color: #000000!important;
}

//app name
.community-view .app-name h2{color:#82b261;}

//sign-up-btn
.community-view .txt-header button {
height: 50px!important;
background: linear-gradient(
130deg,#080f86 0%,#1d1243 100%);
border-radius: 50px;
color: #fff;
text-transform: uppercase!important;
font-size: 18px!important;
font-weight: bold!important;
width: 80%!important;
margin: auto;
border: 1px solid #080f86;
}

//login-btn
.community-view .txt-header button.btn-login {
margin-top: 20px;
background: transparent!important;
color: #080f86;
font-size: 14px!important;
font-weight: normal!important;
}

.community-view .commu-login i.btn-back{
background-color: #080f86;
color: #fff;
border-radius: 50px;
border: 1px solid #fff!important;
}
```

The image displays two mobile app screens with CSS code blocks on the left. Red arrows indicate the mapping between the code and the UI elements:

- The first code block (background color) points to the dark blue background of the app.
- The second code block (popup header color) points to the dark blue navigation bar at the top of the screens.
- The third code block (app name) points to the 'Community' title in green on the landing page.
- The fourth code block (sign-up-btn) points to the 'LET'S START' button on the landing page.
- The fifth code block (login-btn) points to the 'ALREADY HAVE AN ACCOUNT?' button on the landing page.
- The sixth code block (login-btn) points to the 'Login Here' button on the login page.
- The seventh code block (btn-back) points to the back arrow icon on the login page.

Paso 1 del registro:

```
//signup pages setps  
//all btn hover colour  
.community-view button:hover{  
background-color: #1e03ff!important;  
}
```

```
//all input field colour  
.community-view .sign-up .item.item-input input{  
border-bottom: 1px solid #080f86;  
color: #080f86;  
}
```


```
//for textarea  
.community-view .sign-up textarea{  
color: #080f86;  
}
```

```
//privacy checkbox  
.my-profile-card.card .item.item-custom {  
border-color: #fff;  
background-color: #fff!important;  
}
```

```
//signup profile form button  
.community-view .sign-up button{  
background: linear-gradient(  
130deg,#080f86 0%,#1d1243 100%);  
color: #fff;  
border: 1px solid #1d1243;  
}
```

```
//signup profile pic upload btn  
.community-view .my-profile-card .btn-upload {  
background-color: #080f86;  
color: #fff;  
}
```

```
//signup label color  
.sign-up input-label{  
color:#080f86!important;  
}
```



Paso 2 del registro:

```
//page section card header
.community-view .card-header{
  background-color: #fff!important;
  color: #080f86!important;
}
```

```
//radio header
.community-view .sign-up div[ng-switch-when="radio"] .item-divider{
  background-color: #080f86!important;
  color: #fff!important;
}
```

```
//radio item label text
.community-view .sign-up div[ng-switch-when="radio"] .item-radio .item-content{
  color: #080f86!important;
}
```

```
//radio Selected checked icon
.community-view .sign-up .item-radio .radio-icon{
  color: #080f86!important;
}
```

```
//radio Selected bg color
.community-view .sign-up .item-radio input:checked+.radio-content .item-content {
  background: #cbcdcd!important;
}
```

```
//img upload btn
.community-view .profile div[ng-switch-when="image"] .item-img-upload{
  background-color: #080f86;
  color: #fff;
}
```

The image shows a mobile application registration form with a dark blue header and footer. The form fields are white with dark blue text. A red arrow points from the first CSS block to the top header. Another red arrow points from the second CSS block to the radio button header. A third red arrow points from the third CSS block to the radio button labels. A fourth red arrow points from the fourth CSS block to the checked radio button icon. A fifth red arrow points from the fifth CSS block to the selected radio button background. A sixth red arrow points from the sixth CSS block to the 'Add image' button at the bottom.

Tell me about yourself

1000+ photos

DOB
dd-mm-yyyy

Cancel

Male ✓

Female

Height (in feet)

Weight (in lbs)

Ethnicity

Add image

Paso 3 del registro:

```
//checkbox selected
community-view .item-checked .checkbox {
  background: linear-gradient(
    130deg,#080f86 0%,#1d1243 100%)!important;
  border-color: #080f86!important;
}
```

```
//checkbox selected tick icon
community-view input:checked+.checkbox-icon:after {
  border-color: #080f86!important;
}
```



Paso 4 del registro:

```
//select dropdown bg color
community-view .sign-up .item-input.item-select{
border: 1px solid #080f86;
background-color: #1d1243;
}
```

```
//select dropdown label color
community-view .sign-up .item-input.item-select .input-label {
color: #fff!important;
}
```

```
//select dropdown value color
community-view .sign-up .item-input.item-select select {
background-color: #1d1243;
color: #fff;
}
```

```
//range slider value box
community-view .profile label[ng-switch-when="rangeslider"] .range-value{
background-color: #080f86;
color: #fff;
}
```

```
//range slider thumb circle color
community-view .profile label[ng-switch-when="rangeslider"] input[type=range]:-webkit-slider-thumb {
background: #080f86!important;
}
```


The screenshot shows a mobile registration form with the following fields and controls:

- Age Group (in years): Range slider from 18 to 100.
- Gender: Dropdown menu with 'All' selected.
- Height (in feet): Range slider from 5 to 10.
- Weight (in lbs): Range slider from 50 to 300.
- Drinking: Dropdown menu with 'All' selected.
- A 'CONTINUE' button at the bottom.

Red arrows from the CSS code blocks on the left point to the following elements in the form:

- From the first code block to the background of the Gender dropdown.
- From the second code block to the text 'All' in the Gender dropdown.
- From the third code block to the background of the Weight range slider's value box.
- From the fourth code block to the background of the Weight range slider's value box.
- From the fifth code block to the thumb circle of the Weight range slider.

Página de bienvenida:



Panel administrativo:

```
//recent join bar title
community-view .new-join .list span{
background-color: #080f86;
color: #fff;
border: 1px solid #fff;
}
```

```
//recent join list bar
community-view .user-list-scroll{
background: linear-gradient(
130deg,#1d1243 0%,#080f86 100%)!important;
border: 1px solid #fff;
border: 1px solid #fff;
}
```

```
//user profile card
community-view .user-info-card {
background-color: #1d1244;
}
```

```
community-view .info-box{
color: #fff;
background: linear-gradient(
1deg,#080f86 0%,#080f86 60%,rgba(117,121,255,0) 99%);
}
```

```
//pic not uploaded msg box
community-view .profile-default span{
background-color: #08021d;
color: #fff;
}
```

```
//view profile btn
community-view .btn-view-profile{
border: 1px solid #fff!important;
background: linear-gradient(
130deg,#1d1243 0%,#080f86 100%);
color: #fff!important;
}
```

```
//chat btn
action-bar .button.button-royal.button-clear{
color: #080f86;
}
```



Detalles de perfil:

```
// profile details page img card
.community-view .profile-detail .user-info-card .img-box {
  background: linear-gradient(
    1deg,#020223 0%,#080745 40%,rgba(117,121,255,0) 100%);
}
```

```
.community-view .print-card .print-value {
  color: #080f86;
}
```

```
// profile details block & logout btn
.community-view .log-out {
  border: 1px solid #b9b8bb!important;
  color: #ffffff;
  background-color: #565bdc;
  border-radius: 4px;
}
```

```
// profile details delete btn
.community-view .del-profile {
  border: 1px solid #930d0d!important;
  color: red;
  background-color: #ecd3d3;
  border-radius: 4px;
}
```




Ver grupo:

```
//group name color
community-view .group-card h2 {
  color: #1c1247;
}
```

```
//group add memebr btn
community-view .btn-log, .community-view .btn-del {
  background: linear-gradient(
130deg,#080f86 0%,#1d1243 100%);
  color: #fff;
}
```

```
//group list background color
community-view .member-list{
  background-color: #6767bb;
}
```

```
//group list user name color
community-view .member-list .item p{
  color: #1d1246;
}
```




Menú de chat:

```
//Chat menu  
//Chat user name  
community-chat .item-avatar h2 {  
  color: #1d1246!important;  
}
```

```
//Chat user pic border color  
community-chat .item-avatar img {  
  border: 1px solid #1d1246;  
  background-color: #1d1246;  
}
```

```
//Chat bubble txt msg color  
community-view.chat-window .chat-bubble.right {  
  color: #1d1246!important;  
}
```

```
//Chat background img  
chat-bg:after {  
  opacity: .3;  
  filter: brightness(0) invert(1);  
}
```



Menú de Perfil:

```
//my profile
community-view .my-profile-card{
background: linear-gradient(
130deg,#1c1248 0%,#0a1082 100%);
border: 1px solid #2b17a2;
color: #fff;
}
```

```
//user info text
community-view .my-description{
color: #0d117b;
}
```

```
//selected chip
community-view .passion-list li.selected {
color: #fff;
background: linear-gradient(
130deg,#1c1248 0%,#0a1082 100%);
border-color: #1c1248;
}
```

```
//add custom keyword text
community-view .note-txt {
color: #1c1248;
}
```

```
//add custom checkbox chip
community-view .custom-list .add-input{
border: 1px solid #1c1248;
color: #1c1248;
}
```


```
//add custom checkbox chip add btn
community-view .custom-list .btn-add{
background-color: #0a1082;
color: #fff;
}
```



Página de búsqueda:

```
//for search page
//search input filed
community-view .search-bar .add-input{
  border: 1px solid #fff;
  color: #1c1245;
  background-color: #fff;
}
```


```
//search btn
community-view .search-bar .btn-add{
  background-color: #1c1245;
  color: #fff;
  border: 1px solid #fff;
}
```



Página de grupos:

```
//for group page
//default tab
.community-view .group-tabs .g-tab {
  background-color: #3234a5;
  color: #fff;
}
```

```
//selected tab
.community-view .g-tab.active {
  background-color: #27298e!important;
  border-bottom: 4px solid #ffffff!important;
}
```



Icono de barra menú:

```
//formenu icon change
```

```
//find match icon
```

```
.community-view .community-menu iicon-match {  
  background-image: url(https://i.postimg.cc/T27G5bmB/match.png);  
}
```

```
//find match icon selected
```

```
.community-view .active iicon-match {  
  background-image: url(https://i.postimg.cc/4yrSbXXH/match-active.png)!important;  
}
```

```
//favourite icon
```

```
.community-view .community-menu iicon-fav {  
  background-image: url(https://i.postimg.cc/1XpjHLXW/favorites.png);  
}
```

```
//favourite icon selected
```

```
.community-view .active iicon-fav {  
  background-image: url(https://i.postimg.cc/j58kZ6qr/favorites-active.png)!important;  
}
```

```
// chat icon
```

```
.community-view .community-menu iicon-chat {  
  background-image: url(https://i.postimg.cc/05Wng5Rp/chat.png);  
}
```

```
// chat icon selected
```

```
.community-view .active iicon-chat {  
  background-image: url(https://i.postimg.cc/527FPgHl/chat-active.png)!important;  
}
```

```
//my profile
```

```
.community-view .community-menu iicon-profile {  
  background-image: url(https://i.postimg.cc/hPCjgKl/profile.png);  
}
```

```
//my profile selected
```

```
.community-view .active iicon-profile {  
  background-image: url(https://i.postimg.cc/SKbppFYG/profile-active.png)!important;  
}
```



Find Match



Find Match



Find Match



Favourite



Chat



My Profile

Reemplazo de imagen predeterminada de perfil de usuario

```
//dummy user profile pic change
community-view .user-image{style="background-image: url('/features/community/assets/templates/images/customer-placeholder.svg')} {
  background-image: url(https://i.postimg.cc/2nQ5877D/customer-placeholder.png)!important;
}


//dummy user profile pic in find match
community-view .my-img{style="background-image: url('/features/community/assets/templates/images/customer-placeholder.svg')} {
  background-image: url(https://i.postimg.cc/2nQ5877D/customer-placeholder.png)!important;
}

//dummy user profile pic in fav tab
fav-img{style="background-image: url('/features/community/assets/templates/images/customer-placeholder.svg')} {
  background-image: url(https://i.postimg.cc/2nQ5877D/customer-placeholder.png)!important;
}
```



```
//dummy user profile pic in match card
community-view .profile-default{style="background-image: url('/features/community/assets/templates/images/profile-placeholder.svg')} {
  background-image: url(https://i.postimg.cc/2nWVV3pQ/profile-placeholder.png)!important;
}

.profile-default[ng-if="matching_profile_picture && matching_profile_images.length"] {
  background-image: url(https://i.postimg.cc/2nWVV3pQ/profile-placeholder.png)!important;
}
```




Esconder imagen de fondo:

```
//for signup setps bg img hide  
.community-view.commu-signup:after{  
display:none;  
}
```

```
//for dashboard background img hide  
.community-view .search-anim{  
background-image: none;  
}
```

```
//for group bg img hide  
.community-view .grp-bg:after {  
background-image: none;  
}
```



Cambiar imagen de fondo:

```
//for signup setps bg img change  
.community-view.commu-signup:after{  
background-image: url(paste your host img link here)!important;  
}
```

```
//for dashboard background img change  
.community-view .search-anim{  
background-image: url(paste your host img link here)!important;  
}
```

```
//for group bg img change  
.community-view .grp-bg:after {  
background-image: url(paste your host img link here)!important;  
}
```

